

[**重要**]

FLIPPER3 Maker

最新 FlashPlyer10.3 における FLIPPER3 コンテンツ表示エラーについて

文書番号:11 製-FL990172-01

初版:2011 年 5 月 24 日

【対象ユーザー】

FLIPPER3 コンテンツの制作を行っているユーザー又は FLIPPER3 コンテンツを運用されているユーザー



【対象バージョン】

「FLIPPER3 Maker 3.4.0」以前 で作成されたコンテンツ

【現象】

5 月 12 日にリリースされました Adobe FlashPlayer の最新版、バージョン 10.3.181.14 において、FLIPPER3 コンテンツを閲覧すると、ページが真っ黒に表示され正常に閲覧できないという現象が確認されました。

但し、「FLIPPER3 Maker3.5.0」以降のバージョンで制作された FLIPPER3 コンテンツは問題ありませんのでご安心下さい。



【原因】

FlashPlayer の仕様変更によるものになります。


【対象バージョンの確認方法】

公開されているブック又は、ローカルにてブックを開いて、ブック上で右クリックし、下記の様にコンテキストメニューを表示させて下さい。



FLIPPER3 本体のバージョンを確認して下さい。

1 行しか表示されていない場合は、その行をご確認下さい。



最初の 3 桁が本体バージョンになります

回避方法がバージョンによって異なりますので、詳細を確認の上、ご対応をお願い致します。

本体バージョンが、3.5.0 以降の場合は、表示に問題ございませんので対応は不要です。

【回避方法】

既に作成したコンテンツ(ブックデータ)に対する適応方法

3.0.0 の場合

下記 URL より適応ファイルをダウンロードして下さい。

<http://soft.logosware.com/flipper3/dl/301.zip>

301.zip を解凍後に表示される flipper3.swf を、既に作成されているブックデータ内にある flipper3.swf に上書きして下さい。

例) c:¥Bookdata¥book86¥flipper3.swf
c:¥Bookdata¥book86¥pageindices¥flipper3.swf

3.1.0 , 3.1.1 の場合

下記 URL より適応ファイルをダウンロードして下さい。

<http://soft.logosware.com/flipper3/dl/311.zip>

311.zip を解凍後に表示される flipper3.swf を、既に作成されているブックデータ内にある flipper3.swf に上書きして下さい。

例) c:¥Bookdata¥book86¥flipper3.swf
c:¥Bookdata¥book86¥pageindices¥flipper3.swf

3.2.0 ~ 3.4.0 の場合

下記 URL より適応ファイルをダウンロードして下さい。

<http://soft.logosware.com/flipper3/dl/320-340.zip>

320-340.zip を解凍後に表示される flipper3.swf を、既に作成されているブックデータ内にある flipper3.swf に上書きして下さい。

例) c:¥Bookdata¥book86¥flipper3.swf
c:¥Bookdata¥book86¥pageindices¥flipper3.swf
c:¥Bookdata¥book86¥embedskin¥flipper3.swf

このファイルは、3.4.0 のみに存在しますので、他のバージョンでの対応は不要です

置換後、Web サーバー上にて表示が確認できない場合は、ブラウザのキャッシュクリアを行い、再度確認して下さい。

「FLIPPER3 Maker」に対する適応方法

引き続き「FLIPPER3 Maker」をご利用頂く為に、下記対応をお願い致します。

「FLIPPER3 Maker 3.4.0」以前をご利用のお客様に限ったの対応となります。

3.0.0 の場合

- 1 下記 URL より適応ファイルをダウンロードして下さい。

<http://soft.logosware.com/flipper3/dl/301.zip>

- 2 301.zip を解凍後に表示される **flipper3.swf** を、「FLIPPER3 Maker」がインストールされている下記フォルダにある flipper3.swf に上書きして下さい。

C:\Program Files\Logosware\FLIPPER3-Maker\plugin\flipper3\flipper3.swf

C:\Program Files\Logosware\FLIPPER3-Maker\plugin\flipper3\pageindices\flipper3.swf

- 1 下記 URL より適応ファイルをダウンロードして下さい。

<http://soft.logosware.com/flipper3/dl/flipper.zip>

- 2 flipper.zip を解凍後に表示される **flipper.swf** を、「FLIPPER3 Maker」がインストールされている下記フォルダにある flipper.swf に上書きして下さい。

C:\Program Files\Logosware\FLIPPER3-Maker\plugin\flipper.swf

C:\Program Files\Logosware\FLIPPER3-Maker\plugin\flipper2\flipper.swf

3.1.0 , 3.1.1 の場合

- 1 下記 URL より適応ファイルをダウンロードして下さい。

<http://soft.logosware.com/flipper3/dl/311.zip>

- 2 311.zip を解凍後に表示される **flipper3.swf** を、「FLIPPER3 Maker」がインストールされている下記フォルダにある flipper3.swf に上書きして下さい。

C:\Program Files\Logosware\FLIPPER3-Maker\plugin\flipper3\flipper3.swf

C:\Program Files\Logosware\FLIPPER3-Maker\plugin\flipper3\pageindices\flipper3.swf

- 1 下記 URL より適応ファイルをダウンロードして下さい。

<http://soft.logosware.com/flipper3/dl/flipper.zip>

- 2 flipper.zip を解凍後に表示される **flipper.swf** を、「FLIPPER3 Maker」がインストールされている下記フォルダにある flipper.swf に上書きして下さい。

C:\Program Files\Logosware\FLIPPER3-Maker\plugin\flipper.swf

C:\Program Files\Logosware\FLIPPER3-Maker\plugin\flipper2\flipper.swf

3.2.0 ~ 3.4.0 の場合

- 1 下記 URL より適応ファイルをダウンロードして下さい。

<http://soft.logosware.com/flipper3/dl/320-340.zip>

- 2 320-340.zip を解凍後に表示される **flipper3.swf** を、「FLIPPER3 Maker」がインストールされている下記フォルダにある flipper3.swf に上書きして下さい。

C:\Program Files\Logosware\FLIPPER3-Maker\plugin\flipper3\flipper3.swf

C:\Program Files\Logosware\FLIPPER3-Maker\plugin\flipper3\pageindices\flipper3.swf

C:\Program Files\Logosware\FLIPPER3-Maker\plugin\flipper3\embedskin\flipper3.swf

このファイルは、3.4.0 のみに存在しますので、他のバージョンでの対応は不要です

- 1 下記 URL より適応ファイルをダウンロードして下さい。

<http://soft.logosware.com/flipper3/dl/flipper.zip>

- 2 flipper.zip を解凍後に表示される **flipper.swf** を、「FLIPPER3 Maker」がインストールされている下記フォルダにある flipper.swf に上書きして下さい。

C:\Program Files\Logosware\FLIPPER3-Maker\plugin\flipper.swf

C:\Program Files\Logosware\FLIPPER3-Maker\plugin\flipper2\flipper.swf

上記作業を行って頂く事で、ブック作成後手動にてファイル置換をして頂く必要がなくなります。

【問合せ先】

不明な点がございましたら、以下までお問合せください。

E-mail: support@logosware.com

TEL: 03-5818-8011 営業時間: 10:00 ~ 17:00

【更新履歴】

初 版: 2011 年 5 月 23 日

【参照(関連文書)】

なし

【文書に関する情報】

なし